



Benutzerhandbuch

**Version:** 4.1  
**Datum:** 09.02.2017

Microsoft, Windows, Windows Vista, Outlook und Microsoft .NET sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und / oder anderen Ländern.

**Copyright © 2004 – 2017 creativbox.net – Internet Lösungen**

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von creativbox.net – Internet Lösungen reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet oder vervielfältigt werden.

# Inhalt

---

Einleitung .....	5
Sicherheitshinweis.....	6
Systemvoraussetzungen .....	7
Installation.....	8
Upgrade .....	8
Deinstallation .....	8
SimpleSYN starten .....	9
SimpleSYN beenden .....	11
Testversion .....	12
Kaufen.....	13
Freischalten.....	13
Hilfe .....	13
Lizenzbestimmungen .....	13
Freischalten .....	14
Einrichtung .....	16
Konfigurations-Wizard .....	16
Profilauswahl .....	17
Auswahl der SimpleSYN-Rolle.....	18
Konfiguration des SimpleSYN-Servers .....	19
SimpleSYN-Client(s) einrichten.....	20
Ordner auswählen.....	23
Konfigurations-Wizard erneut aufrufen .....	25
Synchronisation.....	26
Automatische Synchronisation .....	26
Ordner-Synchronisation .....	26
Manuelle Synchronisation .....	27
Erstsynchronisation eines Outlook®-Ordners .....	27
SimpleSYN-Infobereich-Symbol.....	28
SimpleSYN-Hauptfenster .....	30
Status.....	32
Ausstehende Synchronisierung.....	33
Synchronisierungskonflikte.....	34
Änderungskonflikt .....	35
Löschkonflikt .....	37
Optionen .....	38
Profilauswahl.....	38
Start .....	39
Client / Server .....	39
SimpleSYN-Servereinstellungen.....	40
SimpleSYN-Clienteneinstellungen .....	43
Erweiterte Optionen .....	46
Allgemeine Einstellungen .....	46
Konfliktlösung .....	47
Windows-Dienst .....	48
Synchronisierungseinstellungen.....	49
Der PC wurde als SimpleSYN-Client konfiguriert .....	49
Auswahl der Outlook®-Ordner für die automatische Synchronisierung.....	49

Kontextmenü .....	51
Der PC wurde als SimpleSYN-Server konfiguriert.....	55
Sicherheit .....	56
Authentifizierung und Autorisierung.....	56
Standard Anmeldung .....	56
SimpleSYN-Anmeldung .....	56
Windows-Anmeldung.....	56
Konfiguration der Sicherheitseinstellungen – SimpleSYN-Server .....	57
Konfiguration der Sicherheitseinstellungen – SimpleSYN-Client.....	60
Anmeldung .....	60
Verfügbare Outlook®-Ordner einstellen .....	61
SimpleSYN wurde als SimpleSYN-Server konfiguriert .....	61
SimpleSYN wurde als SimpleSYN-Client konfiguriert .....	62
Filter .....	64
Unterschiedliche Filtereinstellungen in Quell- und Zielordner .....	65
Filtereinstellungen .....	66
Filteroptionen.....	66
Weitere Optionen.....	68
Manuelle Synchronisation .....	70
Elemente synchronisieren .....	70
Ordner synchronisieren .....	71
Elemente synchronisieren nach.....	71
Ordner synchronisieren nach .....	72
Extras .....	73
Links reparieren .....	73
Verteilerliste reparieren .....	73
Gelöschte Objekte wiederherstellen .....	73
Duplikate finden .....	73
Automatische Updates .....	75
Problemlösung .....	76
Support .....	80
Impressum .....	81
Appendix .....	82

## Einleitung

---

Herzlich willkommen zu SimpleSYN. Wir freuen uns, dass Sie sich für die moderne und leistungsstarke Outlook®-Synchronisation mit SimpleSYN entschieden haben. Mit SimpleSYN können Sie Ihre Outlook®-Daten auf all Ihren Windows®-Computern schnell und einfach im lokalen Netzwerk oder unterwegs über das Internet abgleichen und somit immer mit Ihren aktuellsten E-Mails, Terminen und Kontakten arbeiten.

## Sicherheitshinweis

---



SimpleSYN arbeitet direkt mit Ihren Outlook®-Daten, auch Löschungen werden somit synchronisiert. Legen Sie vor der ersten Synchronisierung und anschließend in regelmäßigen Abständen Sicherungskopien Ihrer Daten an.

## Systemvoraussetzungen

---

Für einen reibungslosen Betrieb von SimpleSYN gelten folgende Voraussetzungen:

- Microsoft® Outlook® 2007, Microsoft® Outlook® 2010 (32-Bit/64-Bit), Microsoft® Outlook® 2013 (32-Bit/64-Bit) oder Microsoft® Outlook® 2016 (32-Bit/64-Bit)
- Microsoft® Windows® 7 (32-Bit/64-Bit) mit Service Pack 1, Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit) oder Windows® 10 (32-Bit/64-Bit); Microsoft® Windows® Server 2008 R2 oder Microsoft® Windows® Server 2012
- Microsoft® .NET Framework 4.5 oder neuer
- Für die Synchronisation benötigen Sie eine aktive Internetverbindung
- Es werden keine Proxy-Server unterstützt



In der SimpleSYN-Standardversion muss ein Windows-Benutzer während der Synchronisierung am Computer angemeldet sein.

## Installation

---



Für die Installation von SimpleSYN müssen Sie über Administratorrechte verfügen.



SimpleSYN muss auf allen Computern, die Sie miteinander synchronisieren möchten, installiert werden.

Die Installation von SimpleSYN erfordert nur wenige Schritte, durch die Sie ein Installationsdialog führt. Die Installation von SimpleSYN prüft vorab, ob das Microsoft® .NET Framework 4.5 installiert ist. Sollte dieses nicht auf Ihrem Computer vorhanden sein, lädt SimpleSYN es aus dem Internet nach. Die Installation des .NET Frameworks erfordert unter Umständen einen Neustart Ihres Computers. Das Setup von SimpleSYN wird anschließend fortgesetzt. Sollte das Setup nach einem Neustart nicht automatisch fortgesetzt werden, starten Sie das Setup erneut.

Um SimpleSYN auf Ihrem Computer zu installieren gehen Sie folgt vor:

1. Starten Sie den Computer, auf dem Sie SimpleSYN installieren möchten
2. Laden Sie SimpleSYN von der Internetseite [www.simplesyn.net](http://www.simplesyn.net) herunter
3. Starten Sie die Installation von SimpleSYN durch einen Doppelklick auf die heruntergeladene Setup-Datei („**SimpleSYN.exe**“, oder „**SimpleSYN\_Business.exe**“)
4. Folgen Sie den Installationsanweisungen

### *Upgrade*

Eine bestehende SimpleSYN- Installation der Version 3.x wird durch die Installation von SimpleSYN 4.1 ersetzt.

### *Deinstallation*

Um SimpleSYN von Ihrem Computer zu entfernen, beenden Sie Outlook® und SimpleSYN. Zum Deinstallieren rufen Sie die Windows Systemsteuerung auf und wählen Sie unter Windows Vista® oder Windows® 7 den Punkt „**Programme und Funktionen**“ und unter Windows® 8.1 oder Windows® 10 den Punkt „**Programme und Features**“ auf. Suchen Sie den Eintrag „**SimpleSYN 4.1**“ und klicken Sie auf „**Entfernen**“ bzw. „**Deinstallieren**“.



## SimpleSYN starten

---

Um SimpleSYN zu starten gehen Sie wie folgt vor:

- **Windows Vista, Windows 7**  
Wählen Sie im Windows Startmenü den Ordner „**Alle Programme**“ und anschließend den Unterordner „**SimpleSYN**“ aus. Klicken Sie auf „**SimpleSYN**“ bzw. „**SimpleSYN Business**“.




Abbildung 1: SimpleSYN starten

- **Windows 8.1**  
Tippen Sie im Startbildschirm „**SimpleSYN**“ ein und starten Sie dann die gefundene SimpleSYN-App über die Enter-Taste oder durch Anklicken.




Abbildung 2: SimpleSYN starten

- **Windows 10**  
Tippen Sie in der Suchleiste „**SimpleSYN**“ ein und starten Sie dann die gefundene SimpleSYN-App über die Enter-Taste oder durch Anklicken.




Abbildung 3: SimpleSYN starten unter Windows 10



Nachdem SimpleSYN konfiguriert wurde, startet SimpleSYN in der Standardeinstellung automatisch, sobald Sie sich bei Windows® anmelden.

## SimpleSYN beenden

Um SimpleSYN zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das SimpleSYN-Symbol im Infobereich von Windows® und wählen Sie den Punkt „**Beenden**“.




Abbildung 4: SimpleSYN beenden



Falls das SimpleSYN-Symbol nicht sichtbar ist, klicken Sie auf den Pfeil „Ausgeblendete Symbole einblenden“.



Sie können SimpleSYN auch über das Hauptmenü beenden. Drücken Sie innerhalb des SimpleSYN-Hauptfensters einmalig die „**Alt**“-Taste zum Aufrufen des Hauptmenüs und wählen Sie den Menüeintrag „**Datei → SimpleSYN beenden**“.

## Testversion

Die Testversion von SimpleSYN ist 30 Tage uneingeschränkt nutzbar. Während der Testphase erscheint beim Starten von SimpleSYN ein Dialog, der auf die verbleibende Testdauer hinweist.




Abbildung 5: Testphase

Beim Starten von SimpleSYN muss dieser Dialog manuell bestätigt werden, bevor SimpleSYN verwendet werden kann. Klicken Sie dazu auf den Link „**Weiter**“

Ist die Testphase abgelaufen, wird anstelle des Links „**Weiter**“ der Link „**Kaufen**“ angezeigt und SimpleSYN kann nicht weiter ausgeführt werden.




Abbildung 6: Testphase abgelaufen



Dieser Dialog wird nicht wieder angezeigt, sobald SimpleSYN lizenziert wurde und mit einer Lizenzdatei zur Vollversion frei geschaltet wurde.

### **Kaufen**

Klicken Sie auf „**Kaufen**“, um die SimpleSYN-Webseite mit Informationen über den Bezug von SimpleSYN aufzurufen.

### **Freischalten**

Öffnet einen Dialog um eine Lizenzdatei zu öffnen. Mit Hilfe der Lizenzdatei wird SimpleSYN zu einer Vollversion frei geschaltet. Dieser Dialog wird anschließend nicht wieder angezeigt.

### **Hilfe**

Öffnet die Onlinehilfe.

### **Lizenzbestimmungen**

Öffnet die Lizenzbestimmungen.

## Freischalten

Möchten Sie SimpleSYN nach der Testphase weiter einsetzen, müssen Sie eine Lizenz erwerben.

Speichern Sie die Lizenzdatei auf den jeweiligen Computer. Klicken Sie anschließend im SimpleSYN-Hauptfenster unter dem Punkt **"Information"**, oder im Dialog, der in der Testversion beim Starten angezeigt wird, auf den Link **„Lizenzdatei einlesen“** und wählen Sie die lokal auf Ihrer Festplatte gespeicherte Lizenzdatei aus. Handelt es sich um eine gültige Lizenzdatei, wird SimpleSYN zur Vollversion frei geschaltet.



Die Lizenzdatei können Sie alternativ auch einfach doppelklicken und so automatisch in SimpleSYN einlesen.



Ändern Sie Ihre Lizenzdatei nicht, da diese durch Änderungen ungültig werden kann.




Abbildung 7: SimpleSYN Lizenzdatei einlesen beim Start-Dialog




Abbildung 8: SimpleSYN Lizenzdatei einlesen im Hauptmenü unter Information

## Einrichtung

---

Bevor SimpleSYN zum Synchronisieren verwendet werden kann, müssen Sie SimpleSYN einmalig einrichten. Zur erleichterten Einrichtung enthält SimpleSYN einen Konfigurations-Wizard, der Sie Schritt für Schritt durch die benötigten Einstellungen führt.

Alternativ können Sie SimpleSYN auch manuell konfigurieren. Weitere Informationen über die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie auf Seite 38.

SimpleSYN wird entweder als SimpleSYN-Server oder als SimpleSYN-Client ausgeführt. Für die Synchronisation müssen Sie mindestens eine Installation von SimpleSYN als SimpleSYN-Server und eine zweite Installation als SimpleSYN-Client eingerichtet haben.



Der SimpleSYN-Server (Hauptcomputer) ist die zentrale Anlaufstelle und leitet die zu synchronisierenden Elemente an alle SimpleSYN-Clients weiter. Möchten Sie beispielsweise Ihren Desktop-PC mit Ihrem Notebook synchronisieren, richten Sie Ihren Desktop-PC als SimpleSYN-Server ein, Ihr Notebook als SimpleSYN-Client.

### *Konfigurations-Wizard*

Wenn SimpleSYN das erste Mal aufgerufen wird, oder nach einem Upgrade auf eine neue Version, wird automatisch der Konfigurations-Wizard gestartet. Mit diesem Wizard kann SimpleSYN in wenigen Schritten eingerichtet werden.



Zur einfachen Einrichtung von SimpleSYN sollten Sie den Konfigurations-Wizard auf allen Computern, die Sie miteinander synchronisieren möchten, durchlaufen.



Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihres SimpleSYN-Servers. So können die SimpleSYN-Clients den SimpleSYN-Server automatisch finden.






Abbildung 9: Startseite des Konfigurations-Wizards

Klicken Sie auf „**Weiter**“, um mit der Einrichtung von SimpleSYN zu beginnen.

## Profilauswahl



Die Seite „**Profilauswahl**“ wird nur angezeigt, wenn mehrere Outlook®-Profile vorhanden sind.

Als erstes müssen Sie das Outlook®-Profil auswählen, das von SimpleSYN synchronisiert werden soll.




Abbildung 10: Outlookprofil auswählen



SimpleSYN kann für jedes Outlook®-Profil unabhängig konfiguriert werden. Die Einstellungen von SimpleSYN beziehen sich auf das jeweils aktive Outlook®-Profil.

Folgende Einstellungen können zur Auswahl des Profils getätigt werden:

1. **Standardprofil verwenden:** SimpleSYN verwendet das Outlook®-Standardprofil. Sollte kein Standardprofil vorhanden sein, wird ein Dialog zur Auswahl des Profils angezeigt.
2. **Folgendes Profil verwenden:** Verwendet das in der Dropdownliste selektierte Profil.
3. **Benutzerauswahl:** Wird weder „Standardprofil verwenden“ noch „Folgendes Profil verwenden“ angekreuzt, können Sie das Profil bei jedem Starten von SimpleSYN manuell auswählen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie zwischen mehreren Profilen wechseln möchten, um diese nacheinander zu synchronisieren.

Klicken Sie auf „**Weiter**“, um Ihre Profilauswahl zu bestätigen.

### Auswahl der SimpleSYN-Rolle

SimpleSYN kann entweder als SimpleSYN-Server oder als SimpleSYN-Client konfiguriert werden. Ein SimpleSYN-Server kann mit mehreren SimpleSYN-Clients synchronisiert werden.



Ein Computer muss als SimpleSYN-Server konfiguriert werden. Der SimpleSYN-Server ist die zentrale Anlaufstelle für SimpleSYN und leitet die zu synchronisierenden Elemente an alle SimpleSYN-Clients weiter.

Im ersten Schritt sollten Sie den SimpleSYN-Server einrichten. Dadurch vereinfacht sich die Konfiguration der SimpleSYN-Clients, da diese den SimpleSYN-Server in der Standardeinstellung automatisch erkennen können.

SimpleSYN versucht eventuell vorhandene SimpleSYN-Servercomputer automatisch zu finden. Sollte kein SimpleSYN-Server gefunden werden, wird automatisch die Option „**SimpleSYN-Server**“ vorgewählt. Andernfalls wird SimpleSYN als SimpleSYN-Client mit dem ersten gefundenen SimpleSYN-Server vorkonfiguriert.

### Konfiguration des SimpleSYN-Servers

Um SimpleSYN als Server zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor (siehe Abbildung 11):

Abbildung 11: SimpleSYN-Server einrichten

1. Wählen Sie den Punkt „**Dies ist der SimpleSYN-Server**“, um den Computer als SimpleSYN-Server zu konfigurieren.
2. Der „**Servername**“ zeigt den Namen an, der Ihrem SimpleSYN-Server zugeordnet wird.
3. Jeder SimpleSYN-Server erhält eine eindeutige Server-ID. Mit der Server-ID können Sie die SimpleSYN-Clients mit dem SimpleSYN-Server verbinden.

4. Möchten Sie Ihre Daten nicht nur im lokalen Netzwerk (LAN, WLAN), sondern zusätzlich über das Internet synchronisieren, markieren Sie das Kontrollkästchen „Über das Internet synchronisieren“ (die Internetsynchronisation steht nur in der Businessversion zur Verfügung).

Wenn Sie die Internetsynchronisierung aktivieren, wird Ihr SimpleSYN-Server über das Internet erreichbar geschaltet. Vergeben Sie, wie unter Punkt 6 beschrieben, ein sicheres Passwort, um unerlaubten Zugang zu Ihrem SimpleSYN-Server zu verhindern. Weitere Informationen zur Sicherheit von SimpleSYN finden Sie auf Seite 56.

5. Klicken Sie auf „Optionen zum Einladen von Clients anzeigen“, um die Server Veröffentlichung zu widerrufen oder um eine Einladungsdatei zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 40.
6. Geben Sie ein **Passwort** für Ihren SimpleSYN-Server an.
7. Wiederholen Sie das Passwort, um Fehleingaben zu verhindern.

Nach einem Klick auf „Weiter“ wird die Einrichtung des SimpleSYN-Servers abgeschlossen.

Wurde die Einrichtung des SimpleSYN-Servers erfolgreich abgeschlossen, wird eine Zusammenfassung Ihrer Einstellungen angezeigt. Notieren Sie sich diese Angaben, um Ihre SimpleSYN-Clients einzurichten.

Schließen Sie den Konfigurations-Wizard durch einen Klick auf „Fertigstellen“.

### SimpleSYN-Client(s) einrichten



Bevor Sie Ihre(n) SimpleSYN-Client(s) einrichten, sollten Sie die Einrichtung des SimpleSYN-Servers abgeschlossen haben.

Nachdem Sie den SimpleSYN-Server fertig eingerichtet haben, wechseln Sie zu dem Computer, den Sie als SimpleSYN-Client einrichten möchten. Wiederholen Sie die folgenden Schritte zur Einrichtung des SimpleSYN-Clients auf allen weiteren Clientcomputern.



Wenn SimpleSYN im Konfigurations-Wizard keinen SimpleSYN-Server findet, stellen Sie sicher, dass der SimpleSYN-Server gestartet und erfolgreich eingerichtet wurde.




Abbildung 12: SimpleSYN-Client konfigurieren

1. Wählen Sie den Punkt „**Dies ist ein SimpleSYN-Client**“, um den Computer als SimpleSYN-Client zu konfigurieren.
2. Wählen Sie den SimpleSYN-Server, mit dem Sie den Client synchronisieren möchten.

In der Dropdownliste werden alle im lokalen Netzwerk verfügbaren SimpleSYN-Server aufgelistet. Wenn Ihr SimpleSYN-Server im lokalen Netzwerk verfügbar ist, können Sie diesen in der Dropdownliste auswählen.

Um die Liste der verfügbaren SimpleSYN-Server zu aktualisieren, setzen Sie den Eingabefokus in die Dropdownliste und drücken Sie die Taste „**F5**“.

Falls Ihr SimpleSYN-Server im lokalen Netzwerk nicht verfügbar ist, benötigen Sie entweder eine Einladungsdatei, oder eine eindeutige Server-ID, um die Verbindung mit dem SimpleSYN-Server herzustellen. Klicken Sie auf „**Mit einem anderen Server verbinden**“.




Abbildung 13: Verbindung zu einem SimpleSYN-Server herstellen

Haben Sie eine Server-ID von dem SimpleSYN-Server erhalten, klicken Sie auf „**Server-ID eingeben**“ und geben Sie die ID ein. Anschließend werden die SimpleSYN-Serverinformationen abgerufen und in der Dropdownliste der Server automatisch eingetragen.

Haben Sie eine Einladungsdatei erhalten, öffnen Sie diese durch einen Klick auf „**Einladungsdatei öffnen**“. Anschließend werden die SimpleSYN-Serverdaten in der Dropdownliste hinzugefügt.

3. Markieren Sie das Kontrollkästchen „**Über das Internet synchronisieren**“, wenn Sie mit einem SimpleSYN-Server über das Internet verbunden sind, oder in Zukunft über das Internet synchronisieren möchten (die Internetsynchronisation steht nur in der Businessversion zur Verfügung).
4. Geben Sie unter „**Passwort**“ das Passwort Ihres SimpleSYN-Servers ein, welches Sie bei der Einrichtung des SimpleSYN-Servers festgelegt haben.

Klicken Sie auf „**Weiter**“ um mit der Einrichtung Ihres SimpleSYN-Clients fortzufahren. SimpleSYN versucht anschließend eine Verbindung mit dem SimpleSYN-Server herzustellen.




Abbildung 14: Verbindung zum Server wird getestet

Sollte SimpleSYN keine Verbindung zu Ihrem SimpleSYN-Server herstellen können, prüfen Sie Ihre Einstellungen. Falls Ihr SimpleSYN-Server nicht gestartet ist, können Sie auch fortfahren, ohne eine Verbindung hergestellt zu haben.

### Ordner auswählen

Wurde eine Verbindung zu dem SimpleSYN-Server erfolgreich hergestellt, können Sie im darauf folgenden Fenster die Outlook®-Ordner auswählen, die automatisch synchronisiert werden sollen.

Klicken Sie in das Kontrollkästchen vor den entsprechenden Ordnern, um die Synchronisierungsrichtung zu bestimmen. Zeigt der Pfeil in beide Richtungen, wird der ausgewählte Ordner vom Server und Client synchronisiert. Ein erneutes Klicken ändert die Synchronisationsrichtung. Zeigt der Pfeil nach rechts, wird der Ordner nur vom Client zum Server synchronisiert. Zeigt der Pfeil nach links, wird der Ordner nur vom Server zum Client synchronisiert.



Weitere Informationen zu den Synchronisierungseinstellungen finden Sie auf Seite 49.




Abbildung 15: Ordner auswählen

Nach einem Klick auf „**Weiter**“ wird die Einrichtung des SimpleSYN-Clients abgeschlossen. Schließen Sie den Konfigurations-Wizard durch einen Klick auf „**Fertigstellen**“.

SimpleSYN ist jetzt fertig eingerichtet und für die Erstsynchronisierung startklar.



## Konfigurations-Wizard erneut aufrufen

Wurde der Konfigurations-Wizard bereits durchlaufen, wird er beim nächsten Start von SimpleSYN nicht wieder angezeigt. Um den Konfigurations-Wizard erneut aufzurufen, muss in SimpleSYN der Menüeintrag **„Konfigurationswizard beim nächsten Start anzeigen“** aktiviert werden und SimpleSYN anschließend neu gestartet werden.

Öffnen Sie dazu SimpleSYN, drücken Sie zum Aufrufen des Hauptmenüs einmalig kurz die Taste **„Alt“** und aktivieren Sie unter **„Hilfe“** den Punkt **„Konfigurationswizard beim nächsten Start anzeigen“**. Beenden Sie SimpleSYN und starten Sie SimpleSYN erneut.




Abbildung 16: Konfigurations-Wizard erneut aufrufen



Informationen zum Starten und Beenden von SimpleSYN finden Sie auf Seite 9.

## Synchronisation

---

Nachdem SimpleSYN konfiguriert wurde und eine Verbindung zwischen SimpleSYN-Client und SimpleSYN-Server hergestellt wurde, startet die automatische Synchronisation. Zusätzlich können Sie beliebige Outlook®-Ordner oder Elemente manuell synchronisieren.

### *Automatische Synchronisation*

Alle Outlook®-Ordner, die Sie entweder im Konfigurations-Wizard oder in den Synchronisierungseinstellungen auf den SimpleSYN-Clients ausgewählt haben, werden automatisch synchronisiert. Dazu überwacht SimpleSYN den Datenbestand und synchronisiert alle Änderungen am Datenbestand vollautomatisch im Hintergrund.

**Beispiel:** Lassen Sie die Outlook®-Ordner „Posteingang“ und „Kalender“ überwachen und Sie erhalten eine neue E-Mail oder legen einen neuen Termin an, wird diese E-Mail bzw. Kalendereintrag automatisch zwischen den PCs synchronisiert.



Besteht bei einer Änderung an Ihren Outlook®-Daten keine Verbindung zwischen SimpleSYN-Client und SimpleSYN-Server, werden die Änderungen synchronisiert, sobald beide SimpleSYN-Installationen ausgeführt werden und eine Verbindung über das Netzwerk hergestellt wurde.

### Ordner-Synchronisation

Mit der automatischen Synchronisierung können Sie ebenfalls alle Outlook®-Unterordner automatisch synchronisieren lassen. Die Outlook®-Unterordner erhalten dabei die Synchronisierungsrichtung und Einstellungen des übergeordneten Hauptordners. Änderungen an der Ordnerstruktur unterhalb des ausgewählten Hauptordners werden komplett übernommen.



Wurde ein Outlook®-Ordner vom SimpleSYN-Server und SimpleSYN-Client umbenannt, so wird der Name vom SimpleSYN-Server übernommen.



Änderungen an dem ausgewählten Hauptordner werden nicht automatisch übernommen. Wird ein konfigurierter Outlook®-Ordner verschoben oder gelöscht, so stoppt die automatische Synchronisierung dieses Outlook®-Ordners. Aktualisieren Sie in diesem Fall die Konfiguration unter Synchronisierungseinstellungen (siehe Seite 49).



Verschobene Ordner werden auf der Gegenseite gelöscht und komplett neu synchronisiert. Gelöschte Ordner werden ebenfalls synchronisiert, der gesamte Inhalt wird in diesem Fall ebenfalls gelöscht.

## Manuelle Synchronisation

Die manuelle Synchronisation funktioniert genauso wie die automatische Synchronisation. Allerdings wird die Synchronisation nicht bei Änderungen an dem Datenbestand ausgelöst, sondern nur manuell.

## Erstsynchronisation eines Outlook®-Ordners

Wird ein Outlook®-Ordner das erste Mal mit einem bestimmten Zielordner eines anderen Computers synchronisiert, erfolgt die sogenannte Erstsynchronisation. Bei dieser Erstsynchronisation werden alle Outlook®-Elemente, die zum Synchronisieren ausgewählt wurden, zu einem gemeinsamen Datenbestand zusammengefasst. SimpleSYN vergleicht hierbei alle Elemente miteinander und ordnet vorhandene gleiche Elemente einander zu. Nicht vorhandene Elemente werden hinzugefügt.

Nach Abschluss der Erstsynchronisation werden bei folgenden Synchronisierungen mit dem gleichen Zielordner nur noch die Änderungen, die seit der letzten Synchronisierung erfolgt sind, abgeglichen.



Die Erstsynchronisierung kann je nach Größe des betroffenen Outlook®-Ordners einige Zeit in Anspruch nehmen.



Löschungen werden erst nach der erfolgten Erstsynchronisation synchronisiert.

SimpleSYN fügt keine Elemente zusammen. Ist ein Element in beiden Ordnern vorhanden und unterscheidet sich in Details, so wird dieses Element in beiden Ordnern doppelt eingefügt.

## SimpleSYN-Infobereich-Symbol

Im Infobereich der Windows®-Taskleiste wird das SimpleSYN-Infobereich-Symbol angezeigt. Wird das SimpleSYN-Hauptfenster geschlossen, so wird SimpleSYN nicht beendet, sondern in den Infobereich minimiert. Der Synchronisierungsstatus kann anhand von verschiedenen Symbolen jederzeit abgelesen werden.

	<p><b>Offline</b></p> <p><i>SimpleSYN-Server:</i> Der SimpleSYN-Server ist nicht bereit.  <i>SimpleSYN-Client:</i> Es wurde keine Verbindung hergestellt.</p> <p>Dieses Symbol wird auch angezeigt, wenn SimpleSYN keinen Zugriff auf Ihre Outlook®-Daten hat.</p>
	<p><b>Bereit</b></p> <p><i>SimpleSYN-Server:</i> Betriebsbereit  <i>SimpleSYN-Client:</i> Verbunden mit dem SimpleSYN-Server und bereit für die Synchronisierung.</p>
	<p><b>Synchronisiert</b></p> <p>SimpleSYN führt gegenwärtig eine Synchronisierung durch.</p>
	<p><b>Synchronisierung pausiert</b></p> <p>Die Synchronisierung wurde angehalten.</p>
	<p><b>Fehler</b></p> <p>Ein Fehler wurde festgestellt.</p>
	<p><b>Warnung</b></p> <p>Während der Synchronisierung sind Warnungen aufgetreten. Dies können zum Beispiel Konflikte oder fehlerhafte Anmeldedaten sein.</p>

Wenn Sie das SimpleSYN-Symbol im Infobereich mit der rechten Maustaste anklicken, öffnet sich ein Kontextmenü.




Abbildung 17: SimpleSYN-Kontextmenü

### SimpleSYN öffnen

Öffnet das SimpleSYN-Hauptfenster.

### Status

Öffnet das SimpleSYN-Hauptfenster mit dem Menüpunkt „**Status**“. Hier können Sie einsehen, welche Outlook®-Ordner aktuell synchronisiert werden.

### Synchronisierung aktiv

Klicken Sie auf „**Synchronisierung aktiv**“, um die Synchronisierung anzuhalten.



Wenn die Synchronisierung auf der SimpleSYN-Serverseite angehalten wurde, werden die SimpleSYN-Clients als „**Offline**“ angezeigt.

### Synchronisierung pausiert

Klicken Sie auf „**Synchronisierung pausiert**“, um die Synchronisierung fortzusetzen.

### Auf Updates überprüfen

Überprüft manuell, ob eine neuere Version von SimpleSYN zur Verfügung steht.

### Hilfe

Öffnet die SimpleSYN-Dokumentation.

### Beenden

Beendet SimpleSYN.

## SimpleSYN-Hauptfenster

Um das SimpleSYN-Hauptfenster zu öffnen, starten Sie SimpleSYN und klicken Sie doppelt auf das SimpleSYN-Symbol im Windows®-Infobereich. Alternativ klicken Sie das Symbol mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „**SimpleSYN öffnen**“.

Auf der Informationsseite finden Sie Ihre Lizenzinformationen oder die verbleibende Testdauer, sowie Links zur Onlinehilfe.




Abbildung 18: SimpleSYN-Hauptfenster

### Kaufen

Klicken Sie auf „**Kaufen**“, um die SimpleSYN-Internetseite mit Informationen über den Bezug von SimpleSYN-Lizenzen zu öffnen.

### Freischalten

Wenn Sie eine SimpleSYN-Lizenz erworben haben, klicken Sie auf „**Freischalten**“, um Ihre Lizenzdatei zu öffnen. Dadurch wird die SimpleSYN-Testversion zur Vollversion freigeschaltet.

### Hilfe

Öffnet die Onlinehilfe.

## **Kontakt**

Wenn Sie Hilfe benötigen, klicken Sie auf „**Kontakt**“, um die SimpleSYN-Internetseite mit Informationen zu Support- und Kontaktmöglichkeiten zu öffnen.

## **Feedback**

Haben Sie Verbesserungsvorschläge, Featurevorschläge, oder möchten Sie uns einfach ein Lob oder Kritik mitteilen, klicken Sie auf „**Feedback**“. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

## Status

Unter dem Menüpunkt „**Status**“ erhalten Sie eine permanent einsehbare Statusübersicht. Hier können Sie verfolgen, welche Outlook®-Ordner aktuell in welche Synchronisierungsrichtung abgeglichen werden.




Abbildung 19: Statusübersicht

In der Statusanzeige erhalten Sie ebenfalls Hinweise und Warnungen zu gefundenen Firewall-Einstellungen und Verbindungsfehlern.

Sie können die Synchronisierung eines einzelnen Outlook®-Ordners auch abbrechen. Klicken Sie auf „**Abbrechen**“, um die Synchronisierung eines Outlook®-Ordners zu stoppen. Der Datenbestand in dem betroffenen Outlook®-Ordner ist anschließend nicht vollständig synchronisiert.



Wurde der Outlook®-Ordner auf mehreren Computern von SimpleSYN zur Synchronisierung markiert, wird unter Umständen die Synchronisierung des Ordners erneut gestartet, auch wenn Sie „**Abbrechen**“ gedrückt haben. Brechen Sie die Synchronisierung in diesem Fall erneut ab, bis der Ordner nicht wieder synchronisiert wird. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn ein Ordner auf dem SimpleSYN-Client und SimpleSYN-Server durch Änderungen automatisch synchronisiert werden soll.





Wird die Synchronisierung eines automatisch zu synchronisierenden Outlook®-Ordners abgebrochen, so wird die Synchronisierung bei Änderungen in dem Outlook®-Ordner erneut gestartet.

## Ausstehende Synchronisierung

Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Status**“ und anschließend auf „**Ausstehende Synchronisierung**“, um alle Outlook®-Ordner zu sehen, die gegenwärtig von SimpleSYN zur Synchronisierung markiert wurden.

Um einen Ordner von der Liste der ausstehenden Synchronisierung zu entfernen, klicken Sie den Ordner mit der rechten Maustaste an, um ein Kontextmenü aufzurufen. Klicken Sie auf „**Nicht synchronisieren**“ um die Markierung für die Ordnersynchronisierung zu entfernen.

Ordner	Zielordner	Letzte Synch...	Zu synchronisi...	Typ	Status
<b>VAIO-Z23</b>					
\\Outlook...	Persönliche...	16.07.2015 1...	16.07.2015 11:37	automatisch	
\\Outlook...	Persönliche...	01.01.0001 0...	16.07.2015 11:37	automatisch	
\\Outlook...	Persönliche...	16.07.2015 1...	16.07.2015 11:37	automatisch	
\\Outlook...	Persönliche...	16.07.2015 1...	16.07.2015 11:37	automatisch	
\\Outlook...	Persönliche...	01.01.0001 0...	16.07.2015 11:37	automatisch	
\\Outlook...	Persönliche...	16.07.2015 1...	16.07.2015 11:37	automatisch	

Abbildung 20: Ausstehende Synchronisierung

## Synchronisierungskonflikte

---

Zu Synchronisierungskonflikten kommt es, wenn Outlook®-Elemente die einander zugeordnet sind, auf zwei oder mehr Computern geändert wurden, ohne dass zwischendurch eine Synchronisierung der einzelnen Änderungen erfolgte. Auch wenn ein Outlook®-Element geändert und auf einem anderen Computer gelöscht wurde, entsteht ein Konflikt.

SimpleSYN bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Synchronisierungskonflikte aufzulösen. In der Standardeinstellung müssen Synchronisierungskonflikte manuell gelöst werden.



Sie können Synchronisierungskonflikte auch automatisch von SimpleSYN lösen lassen. Für weitere Informationen siehe Seite 46.

Tritt während der Synchronisierung ein oder mehrere Konflikte auf, werden Sie von SimpleSYN durch eine Meldung im Windows®-Infobereich darauf hingewiesen.

SimpleSYN bietet Ihnen unter dem Menüpunkt „**Konflikte**“ mehrere Möglichkeiten, Synchronisierungskonflikte manuell zu lösen. In der Übersicht werden alle gefundenen Konflikte aufgelistet. Klicken Sie doppelt auf einen Eintrag und geben Sie im darauf folgenden Fenster an, wie SimpleSYN diesen Konflikt lösen soll.

Klicken Sie einen Konflikt mit der rechten Maustaste an, um ein Kontextmenü zu öffnen. Hier können Sie die das Outlook®-Element öffnen, die Ansicht aktualisieren, oder bereits gelöste Konflikte zurücksetzen. Dadurch können Sie den Konflikt mit einer anderen Einstellung lösen.



Gelöste Konflikte werden in der Standardeinstellung aus der Liste ausgeblendet, auch wenn diese noch nicht synchronisiert wurden.

Betreff	Letzte Änderung	Letzte Synchronisier...	Konflikt	Aktion
Outlook-Datendatei — Entwürfe --> WINDOWS8 — Entwürfe				
☺ ✉ Element mit Konflikt	20.07.2015 10:14	20.07.2015 10:14	Geändert	

Abbildung 21: Liste der Synchronisierungskonflikte

Soll ein Konflikt auf mehreren Computern unterschiedlich behandelt werden, kann dieser nicht gelöst werden. In der Liste werden Konflikte, die auf mehreren Computern unterschiedlich gelöst werden sollen, mit einem Kreuz markiert.

☺	Konflikt, keine Konfliktlösung angegeben
☑	Konflikt gelöst aber noch nicht synchronisiert
✘	Konflikt auf mehreren Computern unterschiedlich gelöst und kann nicht synchronisiert werden

### Änderungskonflikt

Ein Änderungskonflikt tritt auf, wenn ein Outlook®-Element auf zwei oder mehr Computern gleichzeitig geändert wurde.



Änderungen an einem Outlook®-Element sind alle Vorgänge, bei denen ein Element von Outlook® gespeichert wird. Dies können zum Beispiel auch Änderungen an den Erinnerungen eines Termins sein.



Abbildung 22: Dialog zur Konfliktlösung

Um den Konflikt zu lösen, wählen Sie einen der folgenden Punkte:

#### Element vom Client beibehalten

Das Element von der Clientseite wird übernommen und die Änderungen auf dem Server werden überschrieben

#### Element vom Server beibehalten

Das Element von der Serverseite wird übernommen und die Änderungen auf dem Client werden überschrieben

#### Beide Elemente beibehalten

Das Element wird kopiert und beide geänderten Elemente werden beibehalten

#### Nicht synchronisieren

Beide Versionen des Elements werden beibehalten und als gleich behandelt.



Wenn Sie eines der Elemente erneut ändern, wird das andere Element überschrieben. Dies kann zu Datenverlust führen.

## Löschkonflikt

Ein Löschkonflikt tritt auf, wenn ein Outlook®-Element auf einem Computer gelöscht und auf einem anderen Computer geändert wurde.



Änderungen an einem Outlook®-Element sind alle Vorgänge, bei denen ein Element von Outlook® gespeichert wird. Dies können z. B. auch Änderungen an den Erinnerungen eines Termins sein.




Abbildung 23: Dialog zur Konfliktlösung

Um den Konflikt zu lösen, wählen Sie einen der folgenden Punkte:

### Element beibehalten

Die Änderungen werden beibehalten und das Element wird nicht gelöscht.

### Element löschen

Die Änderungen werden verworfen und die Löschung wird synchronisiert.

## Optionen

In diesem Bereich können Sie die Einstellungen, die der Konfigurations-Wizard erstellt hat, ändern und SimpleSYN nach Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.




Abbildung 24: Optionen



Alle Änderungen werden erst nach einem Klick auf „**Speichern**“ übernommen. Klicken Sie auf „**Zurück**“ oder verlassen Sie die Optionen über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.

### Profilauswahl



SimpleSYN kann für jedes Outlook®-Profil unabhängig konfiguriert werden. Die Einstellungen von SimpleSYN beziehen sich auf das jeweils aktive Outlook®-Profil.

In der Grundeinstellung verwendet SimpleSYN das Outlook®-Standardprofil. Alternativ können Sie auch ein anderes Profil zum Synchronisieren verwenden.

Folgende Einstellungen können zur Auswahl des Profils getätigt werden:

1. **Standardprofil verwenden:** SimpleSYN verwendet das Outlook®-Standardprofil. Sollte kein Standardprofil vorhanden sein, so wird der Dialog zur Auswahl des Profils angezeigt.
2. **Folgendes Profil verwenden:** Verwendet das in der Dropdownliste selektierte Profil.
3. **Benutzerauswahl:** Wird weder „Standardprofil verwenden“ noch „Folgendes Profil verwenden“ angekreuzt, können Sie das Profil bei jedem Starten von SimpleSYN manuell auswählen. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie zwischen mehrere Profilen wechseln möchten, um diese nacheinander zu synchronisieren.



Wählen Sie weder das Kontrollkästchen „Standardprofil verwenden“ noch „Folgendes Profil verwenden“ aus, erscheint beim SimpleSYN-Start ein Dialog zur Profilauswahl. Beachten Sie, dass die Konfiguration vom aktuell verwendeten Profil abhängt.




Abbildung 25: Profil auswählen



Alle weiteren Einstellungen unter „Optionen“ basieren auf dem ausgewählten Outlook®-Profil. Ändern Sie die Profilauswahl, so werden die übrigen Felder entsprechend des ausgewählten Profils aktualisiert.

## Start

Hier können Sie festlegen, ob SimpleSYN automatisch mit Windows® gestartet werden soll. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Mit Windows starten“, wird SimpleSYN automatisch gestartet, sobald Sie sich bei Windows® anmelden.

## Client / Server

Hier können Sie angeben, ob SimpleSYN als SimpleSYN-Server oder SimpleSYN-Client ausgeführt werden soll.



Es ist zwingend Voraussetzung, einen Computer als SimpleSYN-Server zu konfigurieren. Der SimpleSYN-Server ist die zentrale Anlaufstelle und leitet die zu synchronisierenden Elemente an alle anderen SimpleSYN-Clients weiter.

Wählen Sie das Optionsfeld „Als SimpleSYN-Server ausführen“, wenn Sie noch keinen SimpleSYN-Server konfiguriert haben.

Wählen Sie das Optionsfeld „Als SimpleSYN-Client ausführen“, wenn Sie mit dieser SimpleSYN-Installation eine Verbindung mit einem vorhandenen SimpleSYN-Server herstellen möchten.

## SimpleSYN-Servereinstellungen

Wurde das Optionsfeld „Als SimpleSYN-Server ausführen“ ausgewählt, wird SimpleSYN als Server ausgeführt.




Abbildung 26: SimpleSYN-Servereinstellungen

### Servername

Der SimpleSYN-Server wird unter diesem Namen auf den Clients ausgewählt. In der Standardeinstellung verwendet SimpleSYN den aktuellen Computernamen als Namen für den SimpleSYN-Server.

Sie können den SimpleSYN-Servernamen frei wählen. Klicken Sie auf „**Servernamen ändern**“, um einen eigenen Namen vorzugeben. Hier können Sie auch einen kurzen Kommentar zu Ihrem SimpleSYN-Server angeben.



Lässt sich „**Servernamen ändern**“ nicht anklicken, so wurde der SimpleSYN-Server veröffentlicht. Klicken Sie auf „**Optionen zum Einladen von Clients anzeigen**“ und wählen Sie „**Veröffentlichung widerrufen**“.






Abbildung 27: SimpleSYN-Servernamen angeben

### Server ID

Jeder SimpleSYN-Server erhält eine eindeutige Server-ID. Mit der Server-ID können Sie die SimpleSYN-Clients mit dem SimpleSYN-Server verbinden.

### Internetsynchronisierung



Die Internetsynchronisierung steht nur in der SimpleSYN-Businessversion zur Verfügung.

Möchten Sie Ihre Daten nicht nur im lokalen Netzwerk (LAN, WLAN), sondern zusätzlich über das Internet synchronisieren markieren das Kontrollkästchen „**Über das Internet synchronisieren**“.

### Clients einladen

Um SimpleSYN-Clients den Zugang zu Ihrem SimpleSYN-Server zu ermöglichen, klicken Sie auf „**Optionen zum Einladen von Clients anzeigen**“, um eine eindeutige Server-ID zu erhalten, oder eine Einladungsdatei zu speichern.

Teilen Sie die Server-ID zusammen mit dem Serverpasswort Ihren SimpleSYN-Clients zum Beispiel per E-Mail oder Telefon mit. Die Einladungsdatei geben Sie zum Beispiel auf einem USB-Stick oder per E-Mail zusammen mit dem Serverpasswort an Ihre SimpleSYN-Clients weiter.

Mit diesen Daten kann der SimpleSYN-Client die Verbindung zu dem SimpleSYN-Server herstellen.




Abbildung 28: SimpleSYN-Server veröffentlichen

### Server online veröffentlichen

Klicken Sie auf „**Server online veröffentlichen**“, um eine eindeutige Server-ID zu erhalten. Teilen Sie die Server-ID zusammen mit dem Serverpasswort Ihren SimpleSYN-Clients zum Beispiel per E-Mail oder Telefon mit. Mit diesen Daten kann der SimpleSYN-Client die Verbindung zu dem SimpleSYN-Server herstellen.

### Veröffentlichung zurückziehen

Haben Sie Ihren SimpleSYN-Server bereits veröffentlicht, können Sie diese Veröffentlichung jederzeit zurückziehen. Klicken Sie dazu erneut auf „**Optionen zum Einladen von Clients anzeigen**“ und wählen Sie anschließend „**Server-Veröffentlichung widerrufen**“. Hiermit wird die Server-ID ungültig.

### Einladungsdatei speichern

Alternativ können Sie auch eine Einladungsdatei erstellen. Geben Sie diese Einladungsdatei zum Beispiel auf einem USB-Stick oder per E-Mail zusammen mit dem Serverpasswort an Ihre SimpleSYN-Clients weiter.



Haben Sie die Möglichkeit, Ihre SimpleSYN-Clients im gleichen Netzwerk wie Ihr SimpleSYN-Server einzurichten, so müssen Sie weder eine Einladungsdatei speichern, noch den SimpleSYN-Server veröffentlichen. Im lokalen Netzwerk findet der SimpleSYN-Client den Server automatisch.

### Passwort / Passwort wiederholen

Der SimpleSYN-Server wird über ein Passwort vor nicht autorisierten Zugriffen geschützt. Geben Sie ein Passwort in das Feld „**Passwort**“ ein. Um Fehleingaben zu verhindern müssen Sie das Passwort im Feld „**Passwort wiederholen**“ ein zweites Mal eingeben.

## SimpleSYN-Clienteinstellungen

Wurde das Optionsfeld „Als SimpleSYN-Client ausführen“ ausgewählt, wird SimpleSYN als Client ausgeführt.




Abbildung 29: SimpleSYN-Clienteinstellungen

### Server

Wählen Sie den SimpleSYN-Server, mit dem Sie den Client synchronisieren möchten.

In der Dropdownliste „**Server**“ werden alle im lokalen Netzwerk verfügbaren SimpleSYN-Server aufgelistet. Wählen Sie den SimpleSYN-Server aus, mit dem Sie den SimpleSYN-Client synchronisieren möchten. Um die Liste der verfügbaren SimpleSYN-Server zu aktualisieren, setzen Sie den Eingabefokus in die Dropdownliste und drücken Sie die Taste „F5“.



Wird der SimpleSYN-Server mit dem Sie synchronisieren möchten **nicht** in der Dropdownliste angezeigt, klicken Sie auf „**Mit einem anderen Server verbinden**“.

### Mit einem anderen Server verbinden

Steht Ihr SimpleSYN-Server nicht im gleichen lokalen Netzwerk zur Verfügung, müssen Sie die Verbindung über eine Server-ID oder eine Einladungsdatei herstellen.

Klicken Sie auf „**Mit einem anderen Server verbinden**“.




Abbildung 30: Verbindung zu einem SimpleSYN-Server herstellen

Haben Sie eine Server-ID von dem SimpleSYN-Server erhalten, klicken Sie auf „**Server-ID eingeben**“ und geben Sie die ID ein. Anschließend werden die SimpleSYN-Serverinformationen abgerufen und in der Dropdownliste „**Server**“ eingetragen.




Abbildung 31: Server-ID eingeben

Haben Sie eine Einladungsdatei erhalten, öffnen Sie diese durch einen Klick auf „**Einladungsdatei öffnen**“. Anschließend werden die SimpleSYN-Serverdaten in der Dropdownliste „**Server**“ hinzugefügt.

### Über das Internet synchronisieren



Die Internetsynchronisierung steht nur in der SimpleSYN-Businessversion zur Verfügung.

Möchten Sie Ihre Daten nicht nur im lokalen Netzwerk (LAN, WLAN), sondern zusätzlich über das Internet synchronisieren, markieren das Kontrollkästchen „**Über das Internet synchronisieren**“.

## Anmeldung

In der Dropdownliste „**Anmeldung**“, können Sie die Art der Authentifizierung von SimpleSYN festlegen. Wählen Sie hier die Anmeldetyp, die Sie auf dem SimpleSYN-Server gewählt haben. In der Standardeinstellung verwendet SimpleSYN den Anmeldetyp „**Standard**“, d.h. die Einstellungen sind für alle SimpleSYN-Clients identisch.



Weitere Informationen zu den Anmeldetypen finden Sie auf Seite 56.

## Benutzername, Domäne und Passwort

Je nach ausgewähltem Anmeldetyp werden unterschiedliche Eingabefelder angezeigt.

Tragen Sie in den Feldern „**Benutzername**“, „**Domäne**“ bzw. „**Passwort**“ ihre Anmeldedaten für den SimpleSYN-Server ein. Den Anmeldetyp und die Anmeldedaten legen Sie während der Einrichtung des SimpleSYN-Servers fest.

In der Standardeinstellung verwendet SimpleSYN den Anmeldetyp „**Standard**“. In diesem Fall müssen Sie nur das Passwort eingeben.

## Erweiterte Optionen

Klicken Sie auf den Menüpunkt „**Optionen**“ und anschließend auf „**Erweiterte Optionen**“, um weitere Einstellungen von SimpleSYN zu konfigurieren.



Alle Änderungen werden erst nach einem Klick auf „**Speichern**“ übernommen. Klicken Sie auf „**Zurück**“ oder verlassen Sie die erweiterten Optionen über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.




Abbildung 32: Erweiterte Optionen

## Allgemeine Einstellungen

### Anzeigename

Der Anzeigename dient als interne Bezeichnung für den SimpleSYN-Client oder SimpleSYN-Server. Dieser Name wird beispielsweise unter „**Status**“ angezeigt. In der Standardeinstellung entspricht der Gerätenamen dem Namen des aktuellen Computers.

### Auf Updates überprüfen

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Auf Updates überprüfen**“, um automatisch über Updates von SimpleSYN informiert zu werden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, prüft SimpleSYN während ca. alle 24 Stunden, ob eine neuere Version vorhanden ist.

Wird das Kontrollkästchen „**Auf Updates überprüfen**“ deaktiviert, können Sie nur noch manuell nach neuen Updates suchen.

### Neue Kontaktordner zum Adressbuch hinzufügen

Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, werden neue Kontaktordner automatisch dem Outlook®-Adressbuch hinzugefügt.

### Elemente vollständig löschen

Löschungen, die SimpleSYN synchronisiert, werden mit dieser Option nicht mehr gesichert.

Ist diese Einstellung aktiviert, so werden bei Löschungen keine Elemente mehr in den Backupordner verschoben, sondern die Elemente werden sofort vollständig gelöscht.



Vollständig gelöschte Outlook®-Elemente können nicht wieder hergestellt werden.

### Synchronisationskonflikte speichern

Ist diese Option aktiviert, so speichert SimpleSYN eine Kopie von Elementen die einen Konflikt verursacht haben in den ausgewählten Backup-Outlook®-Ordner.

### IMAP-Ordner anzeigen

Ist diese Option aktiviert, dann zeigt SimpleSYN auch IMAP-Ordner zur Synchronisation an. Hinweis: Wir empfehlen, IMAP-Ordner nicht noch zusätzlich durch SimpleSYN synchronisieren zu lassen. Durch IMAP sind Ihre Elemente von Haus aus schon synchron (IMAP ist serverbasiert). Durch die doppelte Synchronisation kann es u.a. zu Doppelungen kommen.

### Gelöschte Elemente verschieben nach - Standardordner verwenden

Hier können Sie angeben, ob gelöschte Elemente als Backup in den Standardordner verschoben werden sollen, oder in einen Ordner Ihrer Wahl. Der SimpleSYN Standardordner für Backups ist in Outlook nicht ersichtlich und kann unter der SimpleSYN-Symbolleiste in Outlook aufgerufen werden.

### Konfliktlösung

Hier können Sie angeben, wie SimpleSYN mit Synchronisierungskonflikten umgehen soll. Weitere Informationen über Konflikte finden Sie auf Seite 34

### Konflikte manuell lösen

Jeder Synchronisierungskonflikt muss manuell gelöst werden.

### Element kopieren

Das Element wird kopiert und beide Elemente werden beibehalten.



Ist diese Option aktiviert, können Duplikate auftreten.

### Neuestes Element verwenden

Das zuletzt geänderte Element wird synchronisiert, die davor durchgeführte Änderung wird überschrieben.



Wird die Option „**Element kopieren**“ oder „**Neuestes Element verwenden**“ ausgewählt, werden Löschungen ignoriert, falls ein Löschkonflikt auftritt.

### Gelöste Konflikte ausblenden

Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „**Gelöste Konflikte ausblenden**“, um unter dem Menüpunkt „**Konflikte**“ auch bereits gelöste, aber noch nicht synchronisierte Konflikte anzuzeigen.

### Windows-Dienst

Wenn die Option „**Als Windows-Dienst starten**“ aktiviert wurde, dann startet SimpleSYN bei einem Windows-Start automatisch im Hintergrund, ohne dass sich ein Windows-Benutzer am System anmeldet. Tragen Sie unter „**Windows-Passwort**“ das aktuelle Windows-Passwort des jeweiligen Windows-Benutzers ein.



Der Windows-Dienst steht nur in der SimpleSYN-Businessversion zur Verfügung.



Stellen Sie sicher, dass entweder das Outlook-Standardprofil, oder ein explizites Profil unter Optionen gewählt wurde. Andernfalls findet keine Synchronisierung statt.



## Synchronisierungseinstellungen

---

In diesem Bereich können Sie detailliert die Art der Synchronisierung konfigurieren. Die Optionen unter „**Synchronisierungseinstellungen**“ unterscheiden sich, je nachdem ob SimpleSYN als SimpleSYN-Server, oder als SimpleSYN-Client konfiguriert wurde.



Alle Änderungen werden erst nach einem Klick auf „**Speichern**“ übernommen. Klicken Sie auf „**Zurück**“ oder verlassen Sie die Synchronisierungseinstellungen über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.

### *Der PC wurde als SimpleSYN-Client konfiguriert*

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Client konfiguriert, finden Sie in den Synchronisierungseinstellungen die Konfiguration der automatischen Synchronisierung.

Auf der linken Seite sehen Sie die Ordneransicht Ihres Client-PC, auf der rechten Seite die des SimpleSYN-Servers. Markieren Sie die Outlook®-Ordner, die Sie automatisch synchronisieren möchten.



Änderungen in den ausgewählten Outlook®- Ordnern werden von SimpleSYN überwacht und automatisch synchronisiert.

### Auswahl der Outlook®-Ordner für die automatische Synchronisierung



Wird in der Server-Ordnerliste nur der Hinweis „**Keine Ordnerinformationen verfügbar**“ angezeigt, folgen Sie den Anweisungen unter Problemlösung auf Seite 76




Abbildung 33: Synchronisierungseinstellungen

Wählen Sie einen Outlook®-Ordner entweder auf der Client- oder auf der Serverseite aus, so wird in der jeweils anderen Ordnerliste der gegenwärtig ausgewählte oder automatisch zugeordnete Zielordner markiert. So sehen Sie immer, welche Ordner miteinander synchronisiert werden.

Klicken Sie in das Kontrollkästchen vor dem gewünschten Outlook®-Ordner auf der Client- oder Serverseite, um den Outlook®-Ordner für die automatische Synchronisierung auszuwählen. Die in dem Kontrollkästchen dargestellten Pfeile zeigen die Synchronisierungsrichtung an. Klicken Sie mehrfach in das Kontrollkästchen, um die Synchronisationsrichtung zu bestimmen.

<input checked="" type="checkbox"/>	Der Outlook®-Ordner wird in beide Richtungen vom SimpleSYN-Client zum SimpleSYN-Server und vom SimpleSYN-Server zum SimpleSYN-Client synchronisiert.
<input type="checkbox"/>	Der Outlook®-Ordner wird nur vom SimpleSYN-Client zum SimpleSYN-Server synchronisiert.
<input type="checkbox"/>	Der Outlook®-Ordner wird nur vom SimpleSYN-Server zum Client synchronisiert.



Sie können einen Outlook®-Ordner von der Client- oder Serverseite auch ganz einfach per Drag & Drop in einen anderen Ordner ziehen, um die Synchronisierung für beide Richtungen zu bestimmen.



SimpleSYN versucht die Ordner, die automatisch synchronisiert werden sollen, den korrekten Datendateien zuzuordnen. Überprüfen Sie vor dem Speichern die Auswahl der Ordner. Markieren Sie einen ausgewählten Ordner auf der Client- oder Serverseite, so wird automatisch der konfigurierte Zielordner ebenfalls markiert. Dadurch sehen Sie immer, welche Ordner miteinander synchronisiert werden.

Wird auf der Client- oder Serverseite ein Ordner ausgewählt, der auf der Gegenseite noch nicht vorhanden ist, dann wird dieser Ordner von SimpleSYN automatisch erstellt und bis zur ersten Synchronisierung mit einem „Plus“-Symbol gekennzeichnet.

Unterordner eines ausgewählten Outlook®-Ordners werden ebenfalls ausgewählt und mit der gleichen Synchronisierungsrichtung und den gleichen Einstellungen wie der ausgewählte Hauptordner synchronisiert. Änderungen an der Ordnerstruktur werden ebenfalls abgeglichen (neue, gelöschte und geänderte Unterordner).

Möchten Sie die Unterordner nicht synchronisieren oder nur bestimmte Unterordner zum Synchronisieren markieren, dann Rechtsklicken Sie auf den Hauptordner und entfernen Sie im Kontextmenü das Häkchen bei **„Synchronisiere Unterordner“**.

### Kontextmenü

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Outlook®-Ordner, um mehr Konfigurationsmöglichkeiten zu erhalten. In dem Kontextmenü können Sie detailliert angeben, welche Art von Synchronisation gewünscht ist.




Abbildung 34: Kontextmenü

### Synchronisierungsrichtung

Hier können Sie die Synchronisierungsrichtung bestimmen. Die Synchronisierungsrichtung wird auch durch die Pfeile in dem Kontrollkästchen vor dem entsprechenden Ordner dargestellt.

### Zielordner...

Möchten Sie einen Outlook®-Ordner in einen bestimmten Ordner auf dem Zielcomputer synchronisieren, rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü des Ordners auf und wählen Sie den Menüpunkt „Zielordner...“.

In dem folgenden Dialog wählen Sie den Zielordner für die Synchronisierung aus.




Abbildung 35: Zielordner wählen

Klicken Sie auf „**Neu...**“, um einen neuen Outlook®-Ordner auf dem Zielcomputer zu erstellen.



Neue Zielordner können nur erstellt werden, wenn das Erstellen von Outlook®-Ordnern von der Gegenseite erlaubt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit auf der Seite 56




Abbildung 36: Neuen Ordner erstellen

### Unterordner synchronisieren

Wenn aktiviert, werden Unterordner automatisch erstellt, geändert oder gelöscht. Die Unterordner erhalten die Synchronisierungsrichtung und Einstellungen des übergeordneten Hauptordners.

### Neue Elemente Synchronisieren

Wenn aktiviert, wird jedes neu erstellte Element in diesem Ordner synchronisiert

### Geänderte Elemente Synchronisieren

Wenn aktiviert, wird jedes geänderte Element in diesem Ordner synchronisiert

### Gelöschte Elemente Synchronisieren

Gelöschte Elemente aus dem Ordner werden auch beim Zielordner entfernt



Es werden nur Löschungen von bereits synchronisierten Outlook®-Elementen synchronisiert.

### Gelesen/Ungelesen Synchronisieren

Wenn aktiviert, wird der Lesestatus eines Elements synchronisiert

### Neuen Ordner...

Hier können Sie einen neuen Ordner erstellen

### Aktualisieren

Lädt die Ordnerliste neu. Klicken Sie auf „**Aktualisieren**“, um in Outlook® neu erstellte oder gelöschte Ordner zu übernehmen.

In der Ordnerliste auf der Serverseite initialisiert ein Klick auf „**Aktualisieren**“ den Austausch von Ordnerinformationen. Hierzu muss der SimpleSYN-Server zur Verfügung stehen.

### Filter...



Die Filterfunktion steht nur in der SimpleSYN-Businessversion zur Verfügung.

Klicken Sie auf „**Filter...**“, um die Synchronisierung des Ordners zu filtern. So können Sie beispielsweise private Elemente von der Synchronisierung ausschließen. Weitere Informationen zu den Filtern finden Sie auf Seite 64.

### *Der PC wurde als SimpleSYN-Server konfiguriert*

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Server konfiguriert, finden Sie weitere Informationen über die Synchronisierungseinstellungen in dem Abschnitt *Verfügbare Outlook®-Ordner* einstellen auf der Seite 61

## Sicherheit

---

SimpleSYN legt besonders hohen Wert auf die Sicherheit Ihrer Outlook®-Daten. Die Kommunikation von SimpleSYN läuft grundsätzlich hoch verschlüsselt ab. Dazu nutzt SimpleSYN die hybriden Verschlüsselungsprotokolle SSL bzw. TLS.

Zusätzlich kann der SimpleSYN-Client über einen Benutzernamen und ein Passwort oder über die Windows-Anmeldung authentifiziert und autorisiert werden. Dadurch können Sie unterschiedliche Berechtigungsstufen für unterschiedliche Benutzer realisieren.

Mit SimpleSYN können Sie jeden Outlook®-Ordner einzeln freigeben, sodass der SimpleSYN-Server oder SimpleSYN-Client nur die Outlook®-Ordner sehen und synchronisieren kann, die Sie vorab explizit freigegeben haben. Dadurch können Sie auf einfache Weise beispielsweise einen Outlook®-Ordner mit privaten Daten von der Synchronisierung ausschließen.



In der Standardeinstellung sind alle Outlook®-Ordner freigeben.

### *Authentifizierung und Autorisierung*

SimpleSYN wird so konfiguriert, dass nur autorisierte Benutzer synchronisieren können. SimpleSYN enthält dafür unterschiedliche Anmeldetypen, die verschiedene Anwendungsszenarien ermöglichen. Die Autorisierung basiert dabei entweder auf SimpleSYN-internen Benutzern, lokalen Windows®-Benutzerkonten oder auf Windows®-Domänenbenutzerkonten.

### Standard Anmeldung

In der Standardeinstellung verwendet SimpleSYN den Anmeldetyp „**Standard**“. Hierbei wird das spezielle Konto „**Alle Benutzer**“ verwendet. Mit diesem Konto gelten für alle Benutzer die gleichen Zugangsdaten und die gleichen Einstellungen. Die normale Anmeldung verwendet nur ein Passwort zur Authentifizierung.

### SimpleSYN-Anmeldung

SimpleSYN besitzt eine integrierte Benutzerverwaltung. Diese verwendet Benutzernamen und Passwörter zur Anmeldung.

### Windows-Anmeldung

Alternativ zu der integrierten SimpleSYN-Benutzerverwaltung können SimpleSYN-Clients mit dem aktuell angemeldeten Windows®-Benutzer, oder jedem beliebigen Windows®-Benutzerkonto am SimpleSYN-Server angemeldet werden.

Hierbei können entweder Domänenbenutzer oder lokale Benutzerkonten verwendet werden.



Wenn lokale Windows®-Benutzerkonten oder Domänenbenutzerkonten verwendet werden sollen, so müssen diese über ein Passwort verfügen. Andernfalls kann dieses Benutzerkonto nicht zur Anmeldung über das Netzwerk verwendet werden.



## Konfiguration der Sicherheitseinstellungen – SimpleSYN-Server

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Server konfiguriert, öffnen Sie SimpleSYN und klicken Sie auf den Menüpunkt „**Synchronisierungseinstellungen**“. Klicken Sie auf den Link „**Benutzer verwalten**“, um die SimpleSYN-Benutzerverwaltung zu öffnen.

In der Benutzerverwaltung können Sie beliebige integrierte SimpleSYN-Benutzer erstellen, oder Windows®-Benutzerkonten in SimpleSYN zur Verfügung stellen.

In der Übersicht werden Ihnen alle vorhandenen SimpleSYN-Benutzer und zugeordnete Windows®-Benutzerkonten angezeigt. Unter „**Verwendet von**“ können Sie sehen, welcher SimpleSYN-Client einen bestimmten Benutzer verwendet.




Abbildung 37: SimpleSYN-Server Benutzerverwaltung

Das Benutzerkonto „**Alle Benutzer**“ erlaubt anonymen Zugang zu Ihrem SimpleSYN-Server, bei dem nur ein Passwort verwendet wird. Möchten Sie nur ausgewählten Benutzern eine Anmeldung ermöglichen, deaktivieren oder löschen Sie das Benutzerkonto für alle Benutzer.

Ein Symbol vor dem Benutzer zeigt an, ob der Benutzer aktiv oder nicht aktiv ist. Ist ein Benutzer deaktiviert, so ist eine Anmeldung am SimpleSYN-Server mit diesem Benutzer nicht möglich.




Abbildung 38: Benutzer aktiv




Abbildung 39: Benutzer deaktiviert



Alle Änderungen an der Benutzerverwaltung werden erst nach einem Klick auf „Speichern“ übernommen. Klicken Sie auf „Zurück“ oder verlassen Sie die Benutzerverwaltung über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.

### Benutzer hinzufügen

Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“, um einen SimpleSYN integrierten Benutzer zu erstellen, oder klicken Sie auf „Windows- / Active-Directory-Benutzer hinzufügen“, um ein vorhandenes lokales Windows®-Benutzerkonto bzw. ein Domänenbenutzerkonto in SimpleSYN zur Anmeldung zu verwenden.

### SimpleSYN-Benutzer hinzufügen

Tragen Sie einen eindeutigen Benutzernamen, sowie ein Passwort ein, um ein neues integriertes Benutzerkonto zu erstellen. Bestätigen Sie den Dialog mit „OK“.

Abbildung 40: Benutzer hinzufügen

### Windows- / Active-Directory-Benutzer hinzufügen



Sie können nur lokale Windows® Benutzerkonten verwenden, die über ein Passwort verfügen.

Um ein lokales Windows®-Benutzerkonto, oder einen Domänenbenutzer in SimpleSYN zu verwenden, wählen Sie das Benutzerkonto über den Standard-Windowsdialog aus.




Abbildung 41: Benutzerkonto zuordnen

### Benutzer deaktivieren / aktivieren

Um ein Benutzerkonto zu aktivieren oder deaktivieren, klicken Sie das entsprechende Benutzerkonto mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie „**Deaktivieren**“, bzw. „**Aktivieren**“.



Die Anmeldung am SimpleSYN-Server ist nur mit aktiven Benutzern möglich.

### Benutzer editieren und Passwort ändern

Um einen integrierten SimpleSYN-Benutzer zu editieren, klicken Sie den entsprechenden Benutzer doppelt mit der linken Maustaste an, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie den Punkt „**Eigenschaften**“. Im folgenden Dialog können Sie den Benutzer umbenennen oder ein neues Passwort vergeben.




Abbildung 42: Benutzer editieren

Handelt es sich bei dem ausgewählten Benutzerkonto um ein lokales Windows®-Benutzerkonto, oder um ein Domänenbenutzerkonto, so können Sie ein alternatives Benutzerkonto auswählen.

## Benutzer löschen

Um einen Benutzer vollständig zu löschen, klicken Sie den Benutzer mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Punkt „Benutzer löschen“.

## Konfiguration der Sicherheitseinstellungen – SimpleSYN-Client

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Client konfiguriert, öffnen Sie SimpleSYN und klicken Sie zum Ändern der Sicherheitseinstellungen auf den Menüpunkt „Optionen“.




Abbildung 43: Client-Sicherheitseinstellungen



Speichern Sie Ihre Eingaben mit Klick auf „Speichern“. Klicken Sie auf „Zurück“ oder verlassen Sie die Optionen über einen anderen Menüpunkt, um Ihre Einstellungen zu verwerfen.

## Anmeldung

Wählen Sie in der Dropdownliste „Anmeldung“ den Anmeldetyp aus, der dem Benutzerkonto auf der SimpleSYN-Serverseite entspricht.



Weitere Informationen zum Anlegen von Benutzern finden Sie auf Seite 57.

## Standard

Wählen Sie den Anmeldetyp „**Standard**“, um das Benutzerkonto „**Alle Benutzer**“ zu verwenden. Es findet in dieser Einstellung eine Authentifizierung über ein Passwort statt. Tragen Sie unter „**Passwort**“ das SimpleSYN-Serverpasswort ein.

## SimpleSYN-Benutzer

Wurde auf der SimpleSYN-Serverseite ein integrierter SimpleSYN-Benutzer angelegt, wählen Sie die Anmeldung „**SimpleSYN-Benutzer**“. Tragen Sie unter „**Benutzername**“ und „**Passwort**“ die Anmeldedaten für den integrierten SimpleSYN-Benutzer ein.

## Windows-Benutzer bzw. Angemeldeter Windows-Benutzer

Wurde auf der SimpleSYN-Serverseite ein lokales Windows®-Benutzerkonto, oder ein Domänenbenutzerkonto hinzugefügt und möchten Sie dieses zur Anmeldung verwenden, wählen Sie die Anmeldung „**Windows-Benutzer**“ bzw. „**Angemeldeter Windows-Benutzer**“. Tragen Sie „**Benutzername**“, „**Domäne**“ und „**Passwort**“ die Anmeldedaten für das Windows®-Benutzerkonto ein.

Wurde „**Angemeldeter Windows-Benutzer**“ ausgewählt, sind keine weiteren Angaben erforderlich.



Wenn Sie die Anmeldung „**Angemeldeter Windows-Benutzer**“ wählen, muss das aktuelle Benutzerkonto auf dem SimpleSYN-Server bekannt sein. Handelt es sich um ein lokales Benutzerkonto, muss auf dem SimpleSYN-Servercomputer ein Benutzerkonto mit identischen Benutzernamen und Passwort verwendet werden.



Falls die Anmeldung am SimpleSYN-Server mit den aktuellen Einstellungen scheitert, werden Sie vom SimpleSYN-Client auch zur Eingabe von Anmeldedaten aufgefordert.

## Verfügbare Outlook®-Ordner einstellen

In der Standardeinstellung stellt SimpleSYN alle vorhandenen Outlook®-Ordner zur Synchronisierung bereit. Um die Outlook®-Ordner für den jeweiligen Synchronisierungspartner einzuschränken, gehen Sie wie folgt vor.

## SimpleSYN wurde als SimpleSYN-Server konfiguriert

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Server konfiguriert, klicken Sie auf den Menüpunkt „**Synchronisierungseinstellungen**“, um die Ordnerauswahl zu öffnen.

Wählen Sie unter „**Aktueller Benutzer**“ den Benutzer aus, für den Sie die Einstellungen ändern möchten.




Abbildung 44: Verfügbare Ordner auswählen

### Verfügbare Ordner

Wählen Sie in der Liste die Outlook®-Ordner aus, die für die Synchronisierung zur Verfügung stehen sollen. Alle Outlook®-Ordner mit aktivierten Kontrollkästchen stehen zur Synchronisierung zur Verfügung. Alle nicht markierten Ordner sind für den SimpleSYN-Client nicht mehr sichtbar.

Rechtsklicken Sie in der Liste der Ordner, um ein Kontextmenü zu öffnen. Markieren Sie den Eintrag „**Neue Ordner erlauben**“, wenn SimpleSYN-Clients neue Outlook®-Ordner unterhalb der erlaubten Ordner erstellen dürfen.



Alle Änderungen werden erst nach einem Klick auf „**Speichern**“ übernommen. Klicken Sie auf „**Zurück**“ oder verlassen Sie die Synchronisierungseinstellungen über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.

### SimpleSYN wurde als SimpleSYN-Client konfiguriert

Wurde SimpleSYN als SimpleSYN-Client konfiguriert, klicken Sie auf den Menüpunkt „**Synchronisierungseinstellungen**“ und anschließend auf „**Erweiterte Clienteneinstellungen**“, um die für den SimpleSYN-Server sichtbaren Outlook®-Ordner einzuschränken.




Abbildung 45: Verfügbare Ordner einschränken

Wählen Sie in der Liste die Outlook®-Ordner aus, die für die Synchronisierung zur Verfügung stehen sollen. Alle Outlook®-Ordner mit aktivierten Kontrollkästchen stehen zur Synchronisierung zur Verfügung. Alle nicht markierten Ordner sind für den SimpleSYN-Server nicht sichtbar.

Rechtsklicken Sie in der Liste der Ordner, um ein Kontextmenü zu öffnen. Markieren Sie den Eintrag „**Neue Ordner erlauben**“, wenn der SimpleSYN-Server neue Outlook®-Ordner unterhalb der erlaubten Ordner erstellen darf.



Alle Änderungen werden erst nach einem Klick auf „**Speichern**“ übernommen. Klicken Sie auf „**Zurück**“ oder verlassen Sie die erweiterten Clienteneinstellungen über einen anderen Menüpunkt, um die getätigten Einstellungen zu verwerfen.

## Filter



Die Filterfunktion steht nur in der SimpleSYN-Businessversion zur Verfügung.

Mit der SimpleSYN-Businessversion haben Sie die Möglichkeit, die Outlook®-Ordner die Sie synchronisieren möchten zusätzlich zu filtern. So können Sie beispielsweise private Elemente von der Synchronisierung ausschließen.

Um einen Filter zu setzen, öffnen Sie SimpleSYN und wählen Sie den Menüpunkt „**Synchronisierungseinstellungen**“. Klicken Sie den Outlook®-Ordner, den Sie filtern möchten, mit der rechten Maustaste an und wählen Sie den Menüpunkt „**Filter...**“.



Filter können entweder auf der obersten Ebene eines Datenspeichers (zum Beispiel einer PST-Dateien), oder auf einzelnen Ordnern gesetzt werden. Wird ein Filter auf der obersten Ebene gesetzt, gilt dieser für alle Unterordner, die keine eigene Filtereinstellung zugewiesen bekommen haben. Andere Filter werden nicht an Unterordner vererbt.

In dem folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, detailliert festzulegen, welche Elemente von der Synchronisierung berücksichtigt werden sollen. Alle Elemente auf die keine der angegebenen Regeln zutrifft, werden **nicht** mehr synchronisiert.

Abbildung 46: Filtereinstellungen



Wurde einem Outlook®-Ordner, oder der obersten Ebene der Ordner, ein Filter zugewiesen, wird dieser in den Synchronisierungseinstellungen durch ein Ausrufezeichen markiert.




Abbildung 47: Ordner mit zugewiesenem Filter

## Unterschiedliche Filtereinstellungen in Quell- und Zielordner



Sind die Filterregeln in dem Outlook®- Quell- und Zielordnern unterschiedlich eingestellt, so kann es zu unvorhergesehenen Verhalten kommen. Beachten Sie die folgenden Einschränkungen.

**Neue Elemente** von einem nicht gefilterten Outlook®-Ordner werden in einen gefilterten Outlook®-Ordner synchronisiert, auch wenn diese Elemente in dem Zielordner den Filterregeln unterliegen. Alle weiteren Änderungen an diesen Elementen werden nicht mehr synchronisiert.

Werden Elemente von einem nicht gefilterten Outlook®-Ordner in einen gefilterten Outlook®-Ordner synchronisiert und diese Elemente unterliegen den Filterregeln, so können Duplikate entstehen, wenn der gefilterte Zielordner diese Elemente bereits enthält.

Bei der Synchronisierung von **gelöschten Elementen** kann SimpleSYN nicht mehr erkennen, ob diese Elemente den Filterregeln unterlagen. Sofern diese Elemente bereits vorab synchronisiert wurden, zum Beispiel bevor der Filter gesetzt wurde oder von einem nicht

gefilterten Outlook®-Ordner aus, so werden diese Löschungen ebenso in einem gefilterten Outlook®-Ordner synchronisiert, auch wenn die gelöschten Elemente den Filterregeln unterlagen.



Um dieses Verhalten zu umgehen, definieren Sie die gleichen Filtereinstellungen für den Quell- und Zielordner



Pausieren Sie die Synchronisierung, während Sie Änderungen an den Filtereinstellungen vornehmen, um ungewollte Synchronisierung auszuschließen. Informationen zum Pausieren der Synchronisation finden Sie auf Seite 28.

## Filtereinstellungen

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Filterung eines Outlook®-Ordners oder eines Datenspeichers zur Verfügung.

Wenn dem übergeordneten Datenspeicher ein Filter zugewiesen wurde, so ist das Kontrollkästchen **„Von der übergeordneten Datendatei vererben“** aktiv. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **„Von der übergeordneten Datendatei vererben“**, wenn Sie die Einstellungen der obersten Ebene überschreiben möchten. Klicken Sie auf **„Zurücksetzen“**, um die vererbten Einstellungen zu löschen.

Klicken Sie auf **„OK“**, um die Einstellungen zu übernehmen, oder auf **„Abbrechen“**, um die Änderungen zu verwerfen.



Die Änderungen an den Filtereinstellungen werden erst übernommen, wenn Sie die Synchronisierungseinstellungen speichern. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, an mehreren Ordnern Filtereinstellungen vorzunehmen.



Zu einigen Filteroptionen gibt es die Option **„Elemente ausschließen“**. Wenn diese Option aktiviert wurde, dann werden gefundene Elemente von der Synchronisation ausgeschlossen.

## Filteroptionen

### Suchen nach

Sucht nach den eingegebenen Suchbegriffen in den unter **„In“** angegebenen Feldern. Nur Elemente, die in den unter **„In“** angegebenen Feldern die angegebenen Suchbegriffe enthalten, werden synchronisiert.

### Von

Es werden nur Elemente synchronisiert, die von unter **„Von...“** angegebenen Personen gesendet wurden.

Klicken Sie auf **„Von...“**, um das Adressbuch zu öffnen.

### **Gesendet an**

Es werden nur Elemente synchronisiert, die an die unter „**Gesendet an...**“ angegebenen Personen gesendet wurden.

Klicken Sie auf „**Gesendet an...**“, um das Adressbuch zu öffnen.

### **Geleitet von**

Es werden nur Termine synchronisiert, die von unter „**Geleitet von...**“ angegebenen Personen geleitet werden.

Klicken Sie auf „**Geleitet von...**“, um das Adressbuch zu öffnen.

### **Teilnehmer**

Es werden nur Termine synchronisiert, die die unter „**Teilnehmer...**“ angegebenen Personen als Teilnehmer haben.

Klicken Sie auf „**Teilnehmer...**“, um das Adressbuch zu öffnen.

### **E-Mail**

Es werden nur Kontakte synchronisiert, die eine unter „**E-Mail...**“ angegebene E-Mailadresse enthalten.

Klicken Sie auf „**E-Mail...**“, um das Adressbuch zu öffnen.

### **Kontakt**

Es werden nur Journaleinträge synchronisiert, die einem der angegebenen Kontakte zugeordnet sind.

Klicken Sie auf „**Kontakt...**“, um das Adressbuch zu öffnen.

### **Status**

Es werden nur Aufgaben synchronisiert, die in dem angegebenen Status sind.

### **Journaleintragstyp**

Es werden nur Journaleinträge des angegebenen Typs synchronisiert.

### **In denen ich**

Es werden nur Elemente synchronisiert, die den in der Auswahlliste gewählten Kriterien entsprechen.

### **Zeit**

Es werden nur Elemente synchronisiert, die den ausgewählten Zeitangaben entsprechen.

## Weitere Optionen




Abbildung 48: Weitere Filter-Optionen

### Kategorien

Es werden nur Elemente synchronisiert, die in einer angegebenen Kategorie sind.

Klicken Sie auf „**Kategorien...**“, um die Kategorien auszuwählen.




Abbildung 49: Kategorien auswählen

**Elemente mit**

Es werden nur Elemente mit Anlagen, oder Elemente ohne Anlagen synchronisiert.

**Wichtigkeit**

Es werden nur Elemente mit der angegebenen Priorität synchronisiert.

**Vertraulichkeit**

Es werden nur Elemente mit der angegebenen Vertraulichkeitsstufe synchronisiert.

**Kennzeichnung**

Es werden nur Elemente mit der angegebenen Kennzeichnung synchronisiert.

**Groß-/Kleinschreibung beachten**

Ist das Kontrollkästchen „**Groß-/Kleinschreibung beachten**“ aktiviert, werden alle Texteingaben in der eingegebenen Schreibweise gesucht. Andernfalls wird die Groß-/Kleinschreibung ignoriert.

**Größe**

Es werden nur Elemente in der angegebenen Größe synchronisiert.

## Manuelle Synchronisation

Nachdem SimpleSYN eingerichtet wurde und erfolgreich eine Verbindung zwischen dem SimpleSYN-Client und dem SimpleSYN-Server hergestellt wurde, können Sie einzelne Outlook®-Elemente oder komplette Outlook®-Ordner jederzeit durch das zusätzliche SimpleSYN Outlook®-Add-In manuell synchronisieren. Hierzu müssen die Outlook®-Ordner nicht zur automatischen Synchronisierung markiert sein.

Nutzen Sie die manuelle Synchronisation, wenn Sie z.B. ein einzelnes Outlook®-Element synchronisieren möchten oder das Outlook®-Element in einem Ordner liegt, der nicht automatisch synchronisiert wird.



Informationen über die automatische Synchronisierung finden Sie auf Seite 49.

Für die manuelle Synchronisation verwenden Sie die SimpleSYN-Symbolleiste, die beim Starten von Outlook® automatisch geladen wird.



Abbildung 50: SimpleSYN Add-In (Outlook® 2016)




Abbildung 51: SimpleSYN-Add-In (Outlook® 2013)



Für die manuelle Synchronisierung muss SimpleSYN gestartet sein.

### Elemente synchronisieren

Klicken Sie auf „**Elemente synchronisieren**“, werden alle aktuell in Outlook® markierten Elemente zu der Synchronisierung hinzugefügt. SimpleSYN verwendet dabei die unter „**Synchronisierungseinstellungen**“ eingestellten Zielordner. Sollte der aktuelle Ordner nicht für die automatische Synchronisierung ausgewählt sein, so versucht SimpleSYN die

Elemente in einen Ordner mit gleichen Namen und Pfad zu synchronisieren, wie der aktuelle Ordnername und Pfad.



Wird der aktuelle Ordner nicht automatisch synchronisiert und ist auf dem Zielcomputer kein Ordner mit dem gleichen Pfad verfügbar, oder kann ein Ordner mit gleichen Pfad nicht erstellt werden, so schlägt die Synchronisierung fehl.

### **Ordner synchronisieren**

Um den aktuell in Outlook® angezeigten Ordner zu synchronisieren, klicken Sie auf „**Ordner synchronisieren**“. SimpleSYN synchronisiert anschließend den kompletten aktuell ausgewählten Ordner. SimpleSYN verwendet dabei die unter „**Synchronisierungseinstellungen**“ eingestellten Optionen und Zielordner. Sollte der aktuelle Ordner nicht für die automatische Synchronisierung ausgewählt sein, so versucht SimpleSYN den Ordner in einen Ordner mit gleichen Namen und Pfad zu synchronisieren, wie der aktuelle Ordnername und Pfad. Die Synchronisierung erfolgt in diesem Fall in beide Richtungen.



Wird der aktuelle Ordner nicht automatisch synchronisiert und ist auf dem Zielcomputer kein Ordner mit dem gleichen Pfad verfügbar, oder kann ein Ordner mit gleichen Pfad nicht erstellt werden, so schlägt die Synchronisierung fehl.

### **Elemente synchronisieren nach**

Um in Outlook® ausgewählte Elemente in einen bestimmten Zielordner auf dem anderen Computer zu synchronisieren, wählen sie in der SimpleSYN-Symbolleiste den Menüpunkt „**Synchronisieren nach... → Elemente synchronisieren nach...**“. SimpleSYN öffnet anschließend den Dialog zur Auswahl des Zielordners.




Abbildung 52: Zielordner für die Synchronisierung auswählen

Handelt es sich bei dem aktuellen Computer um den SimpleSYN-Server, können Sie zusätzlich zu dem Zielordner auch den Benutzer auswählen, mit dem synchronisiert werden soll.

### **Ordner synchronisieren nach**

Um den aktuellen Outlook®-Ordner in einen bestimmten Zielordner auf dem anderen Computer zu synchronisieren, wählen sie in der SimpleSYN-Symbolleiste den Menüpunkt „Synchronisieren nach... → Ordner synchronisieren nach...“. SimpleSYN öffnet anschließend den Dialog zur Auswahl des Zielordners.

Handelt es sich bei dem aktuellen Computer um den SimpleSYN-Server, können Sie zusätzlich zu dem Zielordner auch den Benutzer auswählen, mit dem synchronisiert werden soll.



## Extras

SimpleSYN kann nicht nur perfekt Outlook® synchronisieren, sondern bietet Ihnen zusätzlich leistungsstarke Funktionen. Diese finden Sie in im SimpleSYN-Menü, das direkt in Outlook® integriert wird, in dem Untermenü „Extras...“, bzw. in dem SimpleSYN-Ribbon in Outlook® 2013.




Abbildung 53: SimpleSYN-Add-in (Outlook® 2013)




Abbildung 54: SimpleSYN-Add-In (Outlook® 2016)

### Links reparieren

In Outlook®-Elementen (zum Beispiel Kalendereinträge, E-Mails, Journaleinträge etc.) können Sie Verknüpfungen zu Kontakten erstellen. Diese Verknüpfungen bzw. Links enthalten eine eindeutige ID, die zum Beispiel beim Exportieren eines Outlook®-Elements und anschließenden Import in eine anderen Outlook®-Datendatei auf alte Outlook®-Elemente verweisen und somit nicht mehr gültig sind. Mit dieser Funktion können diese Links automatisch repariert werden. Dazu versucht SimpleSYN die verknüpften Kontakte in Ihrem Outlook®-Adressbuch wiederzufinden. Wurde ein verlinkter Kontakt gefunden, so stellt SimpleSYN diesen Link wieder her.

### Verteilerliste reparieren

Verteilerlisten in Outlook® können Verknüpfungen zu Kontakten enthalten. Diese Verknüpfungen bzw. Links enthalten eine eindeutige ID, die beim Exportieren und Importieren von Verteilerlisten evtl. nicht mehr auf die korrekten Kontakte verweisen und somit nicht mehr gültig ist. Mit dieser Funktion können diese Links automatisch repariert werden. Dazu versucht SimpleSYN die verknüpften Kontakte in Ihrem Outlook®-Adressbuch wiederzufinden. Wurde ein verlinkter Kontakt gefunden, so stellt SimpleSYN diesen Link wieder her.

### Gelöschte Objekte wiederherstellen

Löschungen, die SimpleSYN synchronisiert, werden in der Standardeinstellung gesichert. Öffnet einen Dialog, wo Sie gelöschte Elemente und Ordner wiederherstellen können.

### Duplikate finden

Mit dem SimpleSYN-Duplikatfinder können Sie auf einfache und schnelle Weise Outlook®-Duplikate finden und löschen. Der Duplikatfinder durchsucht automatisch den aktuell ausgewählten Outlook®-Ordner und zeigt alle gefundenen Duplikate an. Die

Duplikate können Sie anschließend in einen Ordner Ihrer Wahl verschieben oder vollständig löschen.



Erstellen Sie ein Backup Ihrer Outlook®-Daten, bevor Sie Duplikate endgültig löschen.

## Automatische Updates

---

SimpleSYN prüft in der Standardeinstellung einmal am Tag, ob eine neuere Version von SimpleSYN zur Verfügung steht. Ist eine neuere Version von SimpleSYN vorhanden, weist SimpleSYN Sie mit einer Meldung darauf hin. Verfügen Sie über ausreichende Berechtigungen um Updates zu installieren, können Sie das SimpleSYN-Update automatisch installieren lassen. Andernfalls müssen Sie SimpleSYN manuell herunterladen und die neue Version installieren.



Zur Überprüfung auf eine neue Version muss eine Internetverbindung vorhanden sein.



Bei der Prüfung auf Updates werden keine persönlichen Daten übertragen.

## Problemlösung

---

Haben Sie Schwierigkeiten mit SimpleSYN, lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch.

Frage / Problem	Lösung
SimpleSYN stellt keine Verbindung her, das Symbol im Infobereich der Windows®-Taskleiste wird grau dargestellt	<p>Wenn SimpleSYN keine Verbindung herstellen kann, beachten Sie die folgenden Hinweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass SimpleSYN auf dem Client- und Servercomputer installiert und ausgeführt wird</li> <li>2. Mindestens ein Computer muss als SimpleSYN-Server konfiguriert sein, ein zweiter als SimpleSYN-Client</li> <li>3. Installieren Sie die neueste SimpleSYN-Version auf allen Computern, die Sie miteinander synchronisieren möchten</li> <li>4. Stellen Sie sicher, dass Ihre Computer eine Internetverbindung aufgebaut haben</li> <li>5. Prüfen Sie, ob die Uhrzeit und das Datum auf beiden Computern korrekt eingestellt ist. Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum auf beiden Computern gleich ein</li> </ol> <p>Weitere Hinweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie sicher, dass der korrekte Servername bei den SimpleSYN-Clients eingegeben wurde.</li> <li>2. Stellen Sie sicher, dass das Serverpasswort korrekt eingegeben wurde.</li> </ol>
Es findet keine Synchronisierung statt	Stellen Sie sicher, dass Sie die Outlook®-Ordner die automatisch synchronisiert werden sollen, in den Synchronisierungseinstellungen ausgewählt haben. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 49.
In den Synchronisierungseinstellungen auf der SimpleSYN-Clientseite wird unter „Server-Ordner“ nur „ <b>Keine Ordnerinformationen verfügbar</b> “ angezeigt	Diese Meldung wird angezeigt wenn der SimpleSYN-Client keine Verbindung zum Simple-Server herstellen kann, oder wenn der SimpleSYN-Server nicht zur Verfügung steht. Stellen Sie sicher, dass SimpleSYN erfolgreich eine Verbindung zwischen Client und Server hergestellt hat. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster der Server-Ordner und wählen Sie den Menüeintrag „ <b>Aktualisieren</b> “.
SimpleSYN wird nicht automatisch	Aktivieren Sie in dem Menüpunkt „ <b>Optionen</b> “ das

gestartet	Kontrollkästchen <b>„Mit Windows starten“</b> . Weitere Informationen finden Sie auf Seite 39.
Bei der Synchronisierung treten doppelte E-Mails auf	<p>Deaktivieren Sie die Outlook®-Funktion <b>„Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen“</b> auf allen Computern, um keine E-Mails mehr auf Ihrem Mailserver zu speichern und doppelt abzurufen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Starten Sie Outlook®</li> <li>2. Klicken Sie auf <b>„Extras → Kontoeinstellungen“</b> bzw. <b>„Extras → E-Mail-Konten → Vorhandene E-Mail-Konten anzeigen und bearbeiten“</b></li> <li>3. Markieren Sie das betroffene E-Mailkonto und klicken Sie auf <b>„Ändern“</b></li> <li>4. Deaktivieren Sie unter <b>„Weitere Einstellungen → Erweitert“</b> das Kontrollkästchen <b>„Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen“</b></li> </ol> <p>Sollten Sie diese Funktion benötigen, um z.B. unterwegs die E-Mails auch auf dem Smartphone zu empfangen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließen Sie die Synchronisation des Posteingangs in den "Synchronisierungseinstellungen" auf dem Client-PC aus, da Sie die E-Mails durch den Abruf auf allen PCs schon erhalten.</li> </ul> <p>Sollten Sie ein IMAP-Konto verwenden, so können unter Umständen auch doppelte E-Mails auftreten, da durch IMAP Ihre E-Mails von Haus aus schon synchron sind. Wenn Sie Ihr IMAP-Konto weiter verwenden möchten, dann können Sie Ihre E-Mail-Ordner (z.B. Posteingang) von der Synchronisation ausschließen und SimpleSYN zum Synchronisieren von Aufgaben, Kalender, Kontakte oder Notizen verwenden.</p>
Bei der Erstsynchronisierung treten Duplikate von Aufgaben, Kontakten oder Terminen auf	<p>Wenn SimpleSYN bei der Erstsynchronisierung Aufgaben, Kontakte oder Termine scheinbar doppelt anlegt, so wurden diese vor der Synchronisierung im Regelfall manuell erstellt und unterscheiden sich daher für SimpleSYN.</p> <p>Unter Umständen kann es auch bei der Benutzung von weiteren Synchronisierungstools zu Duplikaten bei der Erstsynchronisierung kommen.</p> <p>Löschen Sie einmalig die doppelten Elemente. Bei</p>

	weiteren Synchronisierungen treten keine Duplikate mehr auf.
Ich erhalte die Meldung <i>„Einige Ordner konnten nicht synchronisiert werden“</i>	<p>Diese Meldung erscheint, wenn der Zielordner für die Synchronisierung eines oder mehrerer Ordner nicht erreichbar ist. Dies kann mehrere Gründe haben.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die verfügbaren Ordner wurden eingeschränkt. Siehe Seite 61.</li> <li>2. Neue Ordner können nicht erstellt werden. Siehe Seite 61.</li> <li>3. Die Datendatei steht vorübergehend nicht zur Verfügung.</li> </ol> <p>Klicken Sie auf die Meldung, um die nicht synchronisierbaren Ordner anzuzeigen. Hier können Sie festlegen, wie mit dem nicht synchronisierten Ordner umgegangen werden soll. Klicken Sie auf <b>„Diesen Ordner nicht synchronisieren“</b>, um die Meldung nicht wieder anzuzeigen.</p>
Ich erhalte die Fehlermeldung <i>„Während des Zugriffs auf Ihre Outlookdaten ist ein Fehler aufgetreten.“</i>	<p>Diese Meldung kann durch fehlerhafte Outlook®-Add-Ins von Dritthersteller verursacht werden. Fehlerhafte Add-Ins von Dritthersteller können das Beenden von Outlook® beeinträchtigen, wodurch die Outlook®-PST-Datei gesperrt werden kann. Dies verhindert die Kommunikation zwischen SimpleSYN und Outlook®.</p> <p>Deinstallieren Sie in diesem Fall das jeweilige Add-In, wenden Sie sich an den Support des Herstellers oder warten auf ein Update.</p> <p>Die Meldung kann auch auftreten, wenn Ihre PST-Datei beschädigt ist. Weitere Informationen zur Überprüfung von PST-Dateien finden Sie unter <a href="http://support.microsoft.com/kb/287497/de">http://support.microsoft.com/kb/287497/de</a></p>
Ich erhalte die Fehlermeldung <i>„Die Authentifizierung ist fehlgeschlagen“</i>	<p>Stellen Sie sicher, dass Ihre Anmeldedaten für den SimpleSYN-Server korrekt sind.</p> <p>Kontrollieren Sie auf dem Client-PC unter den „Optionen“ ob hier unter „Anmeldung“ der Eintrag auf „Normal“ steht und das korrekte Passwort vom Server eingetragen wurde. Auf dem Server- PC unter „Synchronisierungseinstellungen &gt; Benutzer verwalten“ sollte der Eintrag „Alle Benutzer“ aktiviert</p>

	<p>sein.</p> <p>Kontrollieren Sie zudem, ob auf allen PCs die gleiche aktuelle Windows-Uhrzeit, Datum und Zeitzone eingestellt wurde.</p> <p>Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit ab Seite 56.</p>
--	---

## Support

---

Das SimpleSYN-Team ist daran interessiert, Ihnen ein voll funktionstüchtiges Produkt zur Verfügung zu stellen. Sollten Sie dennoch auf ein Hindernis stoßen, informieren Sie uns bitte. So kann dieses beim nächsten Update beseitigt werden, damit SimpleSYN für Sie verbessert wird. Bevor Sie den Support kontaktieren, beachten sie bitte folgende Hinweise:

- Folgen Sie den Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch
- Lesen Sie die Hinweise unter Problemlösung auf Seite 76
- In den häufig gestellten Fragen (FAQ) auf der SimpleSYN-Internetseite finden Sie jederzeit aktuelle Informationen. Die FAQs finden Sie unter <http://go.simplesyn.net/fwlink/de-DE/faq>
- Nutzen Sie das Supportformular unter <http://go.simplesyn.net/fwlink/de-DE/support>
- Sollten Sie keine Antwort erhalten, erreichen Sie das SimpleSYN-Team unter der E-Mailadresse

[support@simplesyn.net](mailto:support@simplesyn.net)

- In Ausnahmefällen erreichen Sie das SimpleSYN-Team telefonisch unter  
**+49 (0)511 / 53 46 22 4** (deutschsprachig)

Wir bitten um Verständnis, dass wir eine telefonische Erreichbarkeit nicht immer garantieren können



## Impressum

---

### creativbox.net - Internet Lösungen

Torsten Leithold & Georg von Kries GbR

Glashüttenstr. 2

D-30165 Hannover

[info@creativbox.net](mailto:info@creativbox.net)

<http://www.creativbox.net>



Telefon:	+49 511-53 46 23-0 (keine Support-Hotline)
Support:	+49 511-53 46 22-4
E-Mail:	<a href="mailto:info@simplesyn.net">info@simplesyn.net</a>
Presse:	<a href="mailto:presse@simplesyn.net">presse@simplesyn.net</a>

Vertretungsberechtigte Gesellschafter: Torsten Leithold, Georg von Kries

Steuernummer: 25/235/41607

USt-IdNr: DE 243 674 351

<http://go.simplesyn.net/fwlink/de-DE/datenschutz>

<http://go.simplesyn.net/fwlink/de-DE/eula>

## Appendix

---

Die Software SimpleSYN verwendet zentrale Server im Internet, um die Verbindung zwischen SimpleSYN-Client und SimpleSYN-Server herzustellen. Diese Server werden von creativbox.net betrieben.

Es werden keine Outlookdaten auf den zentralen Servern dauerhaft zwischengespeichert. Da die Verbindung zwischen SimpleSYN-Server und Client verschlüsselt wird, können keine Outlookdaten von creativbox.net oder Anderen eingesehen werden.

Um den Verbindungsaufbau von SimpleSYN zu ermöglichen, werden folgende Daten auf den creativbox.net-Servern gespeichert:

1. Öffentlicher Schlüssel des SimpleSYN-Peerzertifikats und Peername
2. Automatisch erzeugte eindeutige Server-ID
3. Peer- Anzeigename
4. Server- Kommentar
5. Hostname
6. Lizenzseriennummer